

Gäller för

Medicinsk diagnostik

Provtagningsanvisning drogtest i urin för arbetslivet

Förberedelser

- Utför identitetskontroll genom legitimering.

Om provlämnaren inte kan legitimera sig, ska en medföljande person styrka provlämnarens identitet och legitimera sig själv. Som legitimation godtas giltigt ID-kort, körkort eller pass. Om varken provlämnaren eller den medföljande personen kan legitimera sig, utför vi ingen provtagning.

Glöm inte att kryssa i rutan för ID-kontroll på remissen!

Fyll i provlämnarens identitet längst upp till vänster på remissen. Om id-uppgifterna ska följa med provsvaret, fylls de även i rutan till höger. Om provlämnaren önskar vara anonym på den del av remissen som följer med till lab, fyller du endast i den obligatoriska rutan längst upp till vänster.

- Provlämnaren ska ställa ifrån sig eventuell väska, ytterkläder och annat som inte behövs vid provtagningen och tömma fickorna på de återstående klädesplaggen.

Provlämnaren ska också tvätta, skölja och torka sina händer under övervakning.

- Öppna förpackningen med provtagningsmaterial ("drog-kitet") tillsammans med provlämnaren och märk provtagningskärlet med en etikett från remissen.

Provtagning

- **Provtagning för arbetslivet får inte övervakas**, om inte provlämnaren muntligt samtycker till det.

- Toaletten ska ha färgat vatten, med hjälp av lite blå eller grön färg (t ex gentianaviolett eller blått rengöringsmedel). Vattnet i handfat och toalett ska stängas av, alternativt kan bred tejp sättas över vattenkranen och toalettens spolknapp för att förhindra all åtkomst till vatten.
- När provet överlämnas ska provtagaren kontrollera provets volym (som bör vara minst 50 ml) och temperatur (33-37 °C). Observera att det måste finnas urin bakom hela temperaturremsan och att temperaturen ska läsas av inom fyra minuter efter att provet lämnats. Temperaturen ska dokumenteras i avsedd ruta på remissen.

Om ovanstående inte uppfylls, måste ett nytt prov lämnas.

- Följande ska göras i provlämnarens närvaro:

Fördela urinen i de tre rören som ingår i "drog-kitet". Klistra säkerhetstejp från remissen över korken på varje rör och lägg dem i transporthylsorna.

Skriv under, längst ner till höger på remissen, att denna provtagningsanvisning har följts. Anteckna också i rutan om intagna läkemedel och naturläkemedel.

Lägg rören och remissens första blad (Laboratoriets exemplar) i plastpåsen, förslut den med hjälp av tejp och häfta ihop den med häftklammer.

- Provlämnaren ska med datum och underskrift samtycka till att analyserna utförs och att allt har gått rätt till, längst upp till höger på remissens andra och tredje blad.
- Remissens andra blad (Beställarens exemplar) skickas till beställaren.
Remissens tredje blad (Provlämnarens exemplar) lämnas till provlämnaren.

- Den plomberade provpåsen lämnas/skickas till Laboratoriemedicin.

MEDICINSK DIAGNOSTIK
Kemilaboratoriet
Länssjukhuset Ryhov
551 85 JÖNKÖPING

Material

Remiss "Drogtest i urin för arbetslivet samt körkortsärenden" och plomberad förpackning med provtagningsmaterial beställs från Laboratoriemedicins kundtjänst, tel 036-32 20 00.